

Standardmäßig werden Belege auf dem Beleg-Drucker gedruckt. Dieser wird in Stammdaten→Konfigurationen→bill_printer definiert. Um dieses Verhalten zu überschreiben können Beleg-Routing-Regeln verwendet werden. Bei Routing-Regeln handelt es sich um Python-Code. Werden im Code die Variablen printer_name und backup_printer_name gesetzt, wird der Drucker für diesen Beleg geändert. Der Wert der Variable printer_name muss einem logischen Druckernamen (Stammdaten→Druckerverwaltung→Drucker) entsprechen.

verfügbare Variable

Bill Objekt

bill.total	Brutto-Summe (Decimal)
bill.total_nv	Netto-Summe (Decimal)
bill.total_vat	Steuer-Summe (Decimal)
bill.bill_time	Beleg Zeitstempel (datetime.datetime)
bill.bill_user_id	Benutzer-ID vom Belegersteller (int)
bill.bill_user_name	Benutzername vom Belegersteller (string)
bill.payment_method	Bezahlmethode (string)

BillQueue Objekt

bill_queue_entry.from_gui gemacht? (boolean)	Wurde die Druckanforderung aus der GUI gemacht?
bill_queue_entry.request_user_name gestellt hat (string)	Benutzername der den Druckanforderung gestellt hat
bill_queue_entry.request_user_name gestellt hat (string)	Benutzername der den Druckanforderung gestellt hat
bill_queue_entry.queue_time (datetime.datetime)	Zeit der Druckanforderung

Beispiele

Routing auf virtuellen Drucker wenn die Summe < 30 Euro ist

Der Beleg wird auf einen virtuellen Drucker umgeleitet, wenn die Summe des Belegs kleiner als 30 Euro ist und die Druckanforderung nicht aus der GUI kommt. if bill.total ≤ 30 and not bill_queue_entry.from_gui:

```
printer_name = 'Nirvana'
```

From:

<https://wiki.bondroid.at/> - **BonDroid Dokumentation und Tutorials**

Permanent link:

https://wiki.bondroid.at/beleg_routing_regeln?rev=1757925922

Last update: **2025/09/15 10:45**

