Küchen-Monitor

Der Küchen-Monitor zeigt auf einen Blick, **wie viel von jedem Basisprodukt noch zu machen ist** — z. B. „10 Kotelett, 6 Bratwurst, 4 Käsekrainer“. Ideal für einen großen Bildschirm oder ein Tablet am Griller oder in der Küche.



Schritt	Was?
1. Voraussetzung	ein Drucker mit Warteschlange
2. Kneisser-Feed anlegen	festlegen, welche **Basisprodukte** der Monitor zeigt
3. Monitor öffnen	Menü **Tools → Offen → Offen: <Name>**
4. Symbole lesen	Zahl, ▲/▼, (#…) und 2|1 erklärt

Voraussetzung

Der Küchen-Monitor zählt nur Bestellungen, die **in einer Warteschlange warten**, also noch **nicht gedruckt** sind. Der Drucker, auf dem die Speisen landen, muss deshalb im **Warteschlangen-Modus** laufen — siehe Warteschlange Drucker. Ohne Warteschlange zeigt der Monitor immer 0.

Sobald eine Bestellung in der Warteschlange **gedruckt** wird, zählt sie nicht mehr als „noch zu machen“.


Kneisser-Feed anlegen

Ein **Kneisser-Feed** ist eine Auswahl von **Basisprodukten**, die ein Monitor anzeigen soll. Du kannst mehrere anlegen, z. B. „Griller“ und „Hendl“ — jeder bekommt seinen eigenen Monitor.

1. In der BonDroid Verwaltung **Stammdaten → Einstellungen → Kneisser-Feeds** öffnen und **Hinzufügen** anklicken.




2. **Name (1)** eingeben, z. B. „Griller“ (höchstens 25 Zeichen). So heißt später der Monitor.
3. Bei **Basisprodukte im Feed (2)** die gewünschten Basisprodukte (z. B. Bratwurst, Käsekrainer, Kotelett) links anklicken und mit dem Pfeil ➡ nach rechts holen.
4. **Sichern** anklicken.



Der Monitor zeigt **nur die Basisprodukte**. Die Felder **Produkte im Feed** und **Produkt-Größen im Feed** kannst du leer lassen — sie werden vom Küchen-Monitor nicht verwendet. Mehr zu Basisprodukten: Warum sollte ich Basisprodukte verwenden?

Monitor öffnen

In der BonDroid Verwaltung oben im Menü **Tools → Offen** gibt es für jeden Kneisser-Feed einen Eintrag **Offen: <Name>**. Er öffnet den Monitor als Vollbild in einem neuen Tab.



Der Monitor ist nur mit einem **Administrator-Konto** erreichbar (siehe Administrator anlegen). Am besten öffnest du ihn einmal über das Menü und legst die Adresse als Lesezeichen am Monitor-Gerät an.

Die Symbole


Jedes Basisprodukt bekommt eine Kachel in seiner Farbe:



Nr.	Symbol	Bedeutung
1	große Zahl, z. B. **4**	so viel ist von diesem Basisprodukt **noch zu machen** (bestellt, aber noch nicht gedruckt)
2	▲	seit der letzten Aktualisierung ist es **mehr** geworden — neue Bestellungen sind dazugekommen
	▼	seit der letzten Aktualisierung ist es **weniger** geworden — Bons wurden gedruckt oder storniert
	kein Pfeil	unverändert
3	**(#21)**	noch verfügbares **Kontingent** — z. B. nur noch 21 Käsekrainer da. Erscheint nur, wenn beim Basisprodukt ein Kontingent aktiv ist
4	**2|1|2|1**	Aufteilung auf die wartenden **Bons**, der **älteste links**: der älteste Bon braucht 2, der nächste 1 usw.
5	grüner Balken oben	läuft bis zur nächsten Aktualisierung (standardmäßig alle **10 Sekunden**)

Der Pfeil bleibt stehen, bis sich die Zahl wieder ändert. Steigt eine Zahl, spielt der Monitor zusätzlich einen **Signalton** (wenn der Browser Töne erlaubt).

So sieht es aus, nachdem die Küche Bons gedruckt hat — die Zahlen sind gesunken (▼), hier im dunklen Modus:



Gezählt wird der Verbrauch

- Die Zahl zählt den Verbrauch des **Basisprodukts**, nicht die bestellten Gerichte. Verbraucht ein Gericht mehr als ein Stück (z. B. eine große Portion), zählt es entsprechend mehr.

Anzeige anpassen

Der Monitor lässt sich über die **Adresszeile** anpassen. Der Menü-Eintrag öffnet ihn mit `?fs=yes&cols=2&text_size=4&refresh=10&beep=1`. Diese Werte kannst du ändern:

Wert	Bedeutung	Beispiel
`cols`	Anzahl der Spalten	`cols=3`
`text_size`	Schriftgröße	`text_size=6`
`refresh`	Aktualisierung alle … Sekunden (mind. 2)	`refresh=5`
`dark`	dunkler Hintergrund (schont Bildschirme)	`dark=yes`
`beep`	Signalton: `0` = aus, 1–5 = verschiedene Töne	`beep=0`

Beispiel für einen dunklen Monitor mit 3 Spalten ohne Ton:
`http://<server>/queueproducts/3/?fs=yes&cols=3&text_size=4&refresh=10&beep=0&dark=yes`

⚠ **Hinweise für den Betrieb**

- **Bildschirm nicht ausschalten lassen:** Am Tablet unter **Display → Bildschirm-Timeout** „Nie“ (bzw. den längsten Wert) wählen.
- Den **Signalton** spielen Browser oft erst, nachdem man einmal auf die Seite getippt hat.
- Der Monitor ist nur eine **Anzeige** — bedient wird nichts. Gedruckt wird in der Warteschlange.

From:
https://wiki.bondroid.at/ - **BonDroid Dokumentation und Tutorials**

Permanent link:
https://wiki.bondroid.at/kuechen-monitor

Last update: **2026/09/28 14:07**