

Küchen-Monitor

Der Küchen-Monitor zeigt auf einen Blick, **wie viel von jedem Gericht noch zu machen ist** — z. B. „10 Kotelett, 6 Bratwurst, 4 Käsekrainer“. Ideal für einen großen Bildschirm oder ein Tablet am Grill oder in der Küche.

Schritt	Was?	
1. Voraussetzung	ein Drucker mit Warteschlange	
2. Kneisser-Feed anlegen	festlegen, welche Produkte der Monitor zeigt	
3. Monitor öffnen	Menü Tools → Offen → Offen: <Name>	
4. Symbole lesen	Zahl, ▲/▼, (#...) und 2	1 erklärt

Voraussetzung

Der Küchen-Monitor zählt nur Bestellungen, die **in einer Warteschlange warten**, also noch **nicht gedruckt** sind. Der Drucker, auf dem die Speisen landen, muss deshalb im **Warteschlangen-Modus** laufen — siehe [Warteschlange Drucker](#). Ohne Warteschlange zeigt der Monitor immer 0.

Sobald eine Bestellung in der Warteschlange **gedruckt** wird, zählt sie nicht mehr als „noch zu machen“.

Kneisser-Feed anlegen

Ein **Kneisser-Feed** ist eine Auswahl von Produkten, die ein Monitor anzeigen soll. Du kannst mehrere anlegen, z. B. „Griller“ und „Hendl“ — jeder bekommt seinen eigenen Monitor.

1. In der BonDroid Verwaltung **Stammdaten** → **Einstellungen** → **Kneisser-Feeds** öffnen und **Hinzufügen** anklicken.



2. **Name (1)** eingeben, z. B. „Griller“ (höchstens 25 Zeichen). So heißt später der Monitor.
3. Bei **Basisprodukte im Feed (2)** die gewünschten Basisprodukte (z. B. Bratwurst, Käsekrainer, Kotelett) links anklicken und mit dem Pfeil → nach rechts holen.
4. **Sichern** anklicken.

BonDroid Verwaltung r51542 Willkommen, Anna. @Anna

Start / Kneisser-Feeds / Griller

Kneisser-Feed ändern

Geschichte

Name: ①

Wird als Produktname am Bon verwendet.

Produkte im Feed: Die ausgewählten Produkte werden im Feed angezeigt. Halten Sie die Strg-Taste (⌘ für Mac) während des Klickens gedrückt, um mehrere Einträge auszuwählen.

Verfügbare Produkte im Feed

Filter

- 1/2 Glas
- 1/4 Glas
- 1/8 Glas
- 2cl Bacardi Cola
- 2cl Bacardi Cola
- 2cl Captain Cola
- 2cl Captain Cola
- 2cl Gin Tonic
- 2cl Gin Tonic
- 2cl Malibu Orange

Alle auswählen

Ausgewählte Produkte im Feed

Alle entfernen

Basisprodukte im Feed: Die ausgewählten Basisprodukte werden im Feed angezeigt. Halten Sie die Strg-Taste (⌘ für Mac) während des Klickens gedrückt, um mehrere Einträge auszuwählen.

Verfügbare Basisprodukte im Feed

Filter

- 1/2 Glas
- 1/4 Glas
- 1/8 Glas
- AlkFrei
- Almdudler
- Aperol Spritz
- Aschenbecher
- Aufstr. Bratfett
- Aufstr. Ei
- Aufstr. Frühling
- Aufstr. Grammelschmalz
- Aufstr. Liptauer
- Aufstr. Verhackertes

Alle auswählen

Ausgewählte Basisprodukte im Feed

Bratwurst

Käsekrainer

Kotelett


②

Alle entfernen

Der Monitor zeigt **nur die Basisprodukte**. Die Felder **Produkte im Feed** und **Produkt-Größen im Feed** kannst du leer lassen — sie werden vom Küchen-Monitor nicht verwendet. Mehr zu Basisprodukten: [Warum sollte ich Basisprodukte verwenden?](#)

Monitor öffnen

In der BonDroid Verwaltung oben im Menü **Tools** → **Offen** gibt es für jeden Kneisser-Feed einen Eintrag **Offen: <Name>**. Er öffnet den Monitor als Vollbild in einem neuen Tab.



Der Monitor ist nur mit einem **Administrator-Konto** erreichbar (siehe [Administrator anlegen](#)). Am besten öffnest du ihn einmal über das Menü und legst die Adresse als Lesezeichen am Monitor-Gerät an.

Die Symbole

Jedes Basisprodukt bekommt eine Kachel in seiner Farbe:



Nr.	Symbol	Bedeutung
1	große Zahl, z. B. 4	so viel ist von diesem Produkt noch zu machen (bestellt, aber noch nicht gedruckt)
2	▲	seit der letzten Aktualisierung ist es mehr geworden — neue Bestellungen sind dazugekommen
	▼	seit der letzten Aktualisierung ist es weniger geworden — Bons wurden gedruckt oder storniert
	kein Pfeil	unverändert
3	(#21)	noch verfügbares Kontingent — z. B. nur noch 21 Käsekrainer da. Erscheint nur, wenn beim Basisprodukt ein Kontingent aktiv ist
4	2 1 2 1	Aufteilung auf die wartenden Bons , der älteste links : der älteste Bon braucht 2, der nächste 1 usw.
5	grüner Balken oben	läuft bis zur nächsten Aktualisierung (standardmäßig alle 10 Sekunden)

Der Pfeil bleibt stehen, bis sich die Zahl wieder ändert. Steigt eine Zahl, spielt der Monitor zusätzlich einen **Signalton** (wenn der Browser Töne erlaubt).

So sieht es aus, nachdem die Küche Bons gedruckt hat — die Zahlen sind gesunken (▼), hier im dunklen Modus:

Bratwurst 1 1	▼ 2	Käsekrainer (#21) 1	▼ 1
Kotelett 2 2	▼ 4		

☐ Gezählt wird der Verbrauch

- Die Zahl zählt den Verbrauch des **Basisprodukts**, nicht die bestellten Gerichte. Verbraucht ein Gericht mehr als ein Stück (z. B. eine große Portion), zählt es entsprechend mehr.

Anzeige anpassen

Der Monitor lässt sich über die **Adresszeile** anpassen. Der Menü-Eintrag öffnet ihn mit `?fs=yes&cols=2&text_size=4&refresh=10&beep=1`. Diese Werte kannst du ändern:

Wert	Bedeutung	Beispiel
cols	Anzahl der Spalten	cols=3
text_size	Schriftgröße	text_size=6
refresh	Aktualisierung alle ... Sekunden (mind. 2)	refresh=5
dark	dunkler Hintergrund (schont Bildschirme)	dark=yes
beep	Signalton: 0 = aus, 1-5 = verschiedene Töne	beep=0

Beispiel für einen dunklen Monitor mit 3 Spalten ohne Ton:

`http://<server>/queueproducts/3/?fs=yes&cols=3&text_size=4&refresh=10&beep=0&dark=yes`

⚠ Hinweise für den Betrieb

- Bildschirm nicht ausschalten lassen:** Am Tablet unter **Display** → **Bildschirm-Timeout** „Nie“ (bzw. den längsten Wert) wählen.
- Den **Signalton** spielen Browser oft erst, nachdem man einmal auf die Seite getippt hat.
- Der Monitor ist nur eine **Anzeige** — bedient wird nichts. Gedruckt wird in der [Warteschlange](#).

From:

<https://wiki.bondroid.at/> - **BonDroid Dokumentation und Tutorials**

Permanent link:

<https://wiki.bondroid.at/kuechen-monitor?rev=1790596393>

Last update: **2026/09/28 13:53**

