

Warteschlange Drucker

Normalerweise druckt BonDroid jeden Bon sofort aus, sobald der Kellner bestellt. Mit der **Warteschlange** bleiben die Bons eines Druckers zuerst auf einem Bildschirm stehen — und die Küche entscheidet selbst, **wann** und **was** gedruckt wird (Gangsteuerung).

Typischer Einsatz: ein Tablet oder Bildschirm in der Küche zeigt alle wartenden Bestellungen. Der Koch tippt an, was als Nächstes in die Pfanne kommt, und druckt es mit einem Knopf aus.

Schritt	Was?
1. Einrichten	beim Drucker den Warteschlangen-Modus einschalten
2. Öffnen	Menü Drucker → Warteschlange <Druckername>
3. Freigeben	Positionen antippen und ALLE DRUCKEN

☐ Gut zu wissen

- Die Warteschlange gibt es ab der aktuellen BonDroid-Version. Siehst du die Einstellung nicht, melde dich bei uns.
- Was noch wie viel zu kochen ist, zeigt dir zusätzlich der [Küchen-Monitor](#).

Drucker auf Warteschlange stellen


1. In der BonDroid Verwaltung **Stammdaten → Drucker-Administration → Drucker** öffnen.
2. Beim gewünschten Drucker (z. B. Küche) das Häkchen **Warteschlangen-Modus** setzen.
3. Rechts oben **Sichern** anklicken.

☐	ID	Name	Hersteller	Breite	CUPS Druckername	Virtuell	Kontrollbon	Warteschlangen-Modus
☐	3	Hendl	Epson TM-M30	80mm	hendl	☒	☐	☐
☐	2	Kueche	Epson TM-M30	80mm	kueche	☒	☐	☒
☐	1	Bier	Epson TM-M30	80mm	bier	☒	☐	☐

Ab jetzt werden alle Bons für diesen Drucker **nicht mehr sofort gedruckt**, sondern warten in der Warteschlange. Welche Produkte auf welchem Drucker landen, legst du wie gewohnt über den **Hauptdrucker** der Produktgruppe bzw. die [Bon Routing Regeln](#) fest.


Warteschlange öffnen

In der BonDroid Verwaltung oben im Menü **Drucker** gibt es für jeden Drucker mit Warteschlange einen Eintrag **Warteschlange <Druckername>**. Er öffnet die Warteschlange in einem neuen Tab.



Tipps für das Küchen-Tablet: Öffne die Warteschlange einmal über das Menü und lege dir die Adresse (z. B. `http://<server>/queue/2/`) als Lesezeichen an. Für die Warteschlange reicht die Anmeldung mit einem **normalen Benutzer** — Administrator-Rechte sind nicht nötig.

Die Seite im Überblick



Nr.	Was?	Bedeutung
1	Kopfzeile	Druckername und wie viele Bons und Positionen gerade warten
2	Bon-Kopf (links)	Bereich → Tisch , rechts daneben Drucker, Kellner und Wartezeit (z. B. „4m“ = seit 4 Minuten)
3	Position	Menge und Produkt in der Farbe der Produktgruppe, Sonderwünsche klein darunter
4	Druckbereich (rechts)	alles, was du zum Drucken vorgemerkt hast — pro Tisch zusammengefasst
5	Knöpfe	ALLE DRUCKEN druckt den Druckbereich, Leeren legt alles wieder zurück
6	Aktualisiert	Uhrzeit der letzten Aktualisierung — die Seite holt sich alle 5 Sekunden neue Bons

Links ist die **Warteschlange** (älteste Bons zuerst), rechts der **Druckbereich**.

Bons freigeben und drucken

1. **Position antippen** — **ein Stück** davon wandert nach rechts in den Druckbereich. Bei „2x“ also zweimal antippen.
2. **Bon-Kopf antippen** (grüne Zeile mit Tisch) — der **ganze Bon** wandert nach rechts.
3. Vertippt? Im Druckbereich die Position bzw. den Tisch-Kopf **antippen** — sie wandert zurück in die Warteschlange. **Leeren** legt alles zurück.
4. **ALLE DRUCKEN** antippen — alles im Druckbereich wird auf dem Drucker ausgedruckt und verschwindet vom Bildschirm.

[wq_freigabe.mp4](#)


Beim Drucken gilt:

- Mehrere Bons **vom selben Tisch** werden zu **einem Bon** zusammengefasst.
- Hast du von einem Bon nur einen Teil vorgemerkt, wird nur dieser Teil gedruckt — der Rest bleibt in der Warteschlange.
- Bis du **ALLE DRUCKEN** antippst, wird nichts gedruckt. Das Vormerken passiert nur auf dem Bildschirm.

Anzeige anpassen

Rechts oben in der Kopfzeile:

- ⚙️ öffnet die Einstellungen: **Spalten** (1–5), **Textgröße** und **Header** (Größe der Bon-Köpfe). Mit **Anwenden** übernehmen.



- 🖼️ schaltet auf **Vollbild**.

Die Einstellungen stehen danach in der Adresse (z. B. ?bc=3&t=2.5) — als Lesezeichen gespeichert, bleiben sie erhalten.

⚠️ Hinweise für den Betrieb

- **Bildschirm nicht ausschalten lassen:** Am Tablet in den Android-Einstellungen unter **Display → Bildschirm-Timeout** „Nie“ (bzw. den längsten Wert) wählen.
- Ist beim Drucker zusätzlich **Kontrollbon** aktiv, erscheint jeder Bon **zweimal** in der

Warteschlange.

- Solange ein Bon in der Warteschlange steht, ist er **nicht gedruckt** — denk daran, am Ende des Tages alles freizugeben.

From:

<https://wiki.bondroid.at/> - **BonDroid Dokumentation und Tutorials**

Permanent link:

https://wiki.bondroid.at/warteschlange_drucker

Last update: **2026/09/28 13:53**

