

Wartungszugang

Bei Fragen oder Problemen können wir uns aus der Ferne auf dein BonDroid-Notebook schalten und dir direkt helfen. Dafür braucht es zwei Dinge:

Schritt	Was?	Wozu?
1. Notebook mit deinem WLAN verbinden	einmalig Name und Passwort deines WLANs eintragen	das Notebook bekommt Internet
2. Fernwartung aktivieren	Knopf Fernwartung aktivieren drücken	du gibst uns den Zugang frei

Beides erledigst du in der BonDroid Verwaltung (Web-Backend). Du musst dafür mit einem **Administrator-Konto** angemeldet sein (siehe [Administrator anlegen](#)).


Notebook mit deinem WLAN verbinden

Wozu?

Das WLAN **bon** der BonDroid-Anlage ist nur für die Bonier-Geräte da und hat kein Internet. Damit wir uns verbinden können, braucht das Notebook aber Internet. Dazu verbindet es sich zusätzlich mit deinem WLAN — zum Beispiel dem WLAN im Vereinshaus. Dieses WLAN heißt in BonDroid **Support-Netzwerk**.

Wie?

1. In der BonDroid Verwaltung oben in der Menüleiste **Stammdaten** anklicken.



2. Im Abschnitt **Einstellungen** auf **Konfigurationen** klicken.



3. Im Suchfeld rechts oben support_network eingeben und **Suchen** anklicken. Es erscheinen zwei Einträge:
- **support_network_ssid** — der Name (SSID) deines WLANs
 - **support_network_psk** — das Passwort deines WLANs
4. In der Spalte **Wert** den Namen und das Passwort deines WLANs eintragen (**1**).

5. **Sichern** anklicken (2).

BonDroid Verwaltung r51343 Willkommen, admin. @admin

Start / Konfigurationen

Konfiguration zur Änderung auswählen

support_network Suchen

2 Konfigurationen Aktion: ----- Ausführen 0 von 2 ausgewählt Sichern

Konfiguration	Beschreibung	Wert
☐ support_network_psk	Passwort des Support-Netzwerkes	MeinWlanPasswort
☐ support_network_ssid	Netzwerkname des Support-Netzwerkes	Vereins-WLAN

Nach etwa **15 Sekunden** verbindet sich das Notebook automatisch mit deinem WLAN. Die Einstellung bleibt gespeichert — beim nächsten Mal musst du sie nicht wieder eintragen, solange sich Name und Passwort deines WLANs nicht ändern.

☐ **Damit die Verbindung klappt**

- Name und Passwort **genau** so eintragen, wie sie im WLAN eingestellt sind — auf Groß- und Kleinschreibung achten.
- Das WLAN muss mit **WPA2** (Personal) gesichert sein. Das Passwort hat mindestens **8 Zeichen**.
- Das WLAN muss dort, wo das Notebook steht, **gut empfangbar** sein und selbst **Internet** haben.

Fernwartung aktivieren

Wie?

1. In der BonDroid Verwaltung links oben auf **BonDroid** klicken — das ist die Startseite.
2. Im Abschnitt **Aktionen** den roten Knopf **Fernwartung aktivieren** anklicken.

BonDroid Journale Abschlüsse Drucker Kasse Tools Netzwerk-Status Statistik Stammdaten

Aktionen

Kassenjournal exportieren	Export des Kassenjournals = Liste aller Verkaufsbelege
Fernwartung aktivieren	... Die Fernwartung ist deaktiviert.
sync Train-DB	... die Trainings-Datenbank wird auf den Stand der Produktions-Datenbank gebracht

3. Die Seite lädt neu. Der Knopf ist jetzt **grün** und daneben steht „**Die Fernwartung ist aktiviert!**“.

BonDroid Journal Abschlüsse Drucker Kasse Tools Netzwerk-Status Statistik Stammdaten

Aktionen

	Export des Kassenjournals = Liste aller Verkaufsbelege
	⚠ Die Fernwartung ist aktiviert!
	... die Trainings-Datenbank wird auf den Stand der Produktions-Datenbank gebracht

4. **Gib uns Bescheid** — per Mail an office@bondroid.at oder telefonisch — und nenne uns den **Namen deines Vereins**. Eine Nummer oder einen Code brauchst du nicht.

Etwa 10 Sekunden nach dem Klick ist das Notebook für uns erreichbar.

Fernwartung wieder ausschalten

Wenn wir fertig sind, auf der Startseite den grünen Knopf **Fernwartung deaktivieren** anklicken. Der Knopf wird wieder rot und daneben steht „Die Fernwartung ist deaktiviert!“ — ab jetzt ist kein Zugriff mehr möglich.

⚠ Die Fernwartung schaltet sich nicht von selbst ab

- Sie bleibt aktiv, bis du **Fernwartung deaktivieren** anklickst — auch nach einem Neustart des Notebooks.
- Schalte sie deshalb nach der Wartung wieder aus.

From:
<https://wiki.bondroid.at/> - **BonDroid Dokumentation und Tutorials**

Permanent link:
<https://wiki.bondroid.at/wartungszugang?rev=1790508353>

Last update: **2026/09/27 13:25**

