


eigene Smartphones/Tablet mit dem bon Wlan verbinden

Eine typische BonDroid-Installation vor Ort verfügt über zwei Wlan-Netzwerke.

1. **internes Netzwerk** ... Auf dieses Netzwerk verbinden sich nur BonDroid-Peripheriegeräte, wie zum Beispiel geliehene Tablets und Drucker. Das Passwort dieses Netzwerkes wird nie bekanntgegeben.
2. **Kunden-Netzwerk: bon** ... Für dieses Netzwerk ist das Wlan-Passwort konfigurierbar. Siehe Konfiguration: [Passwort des WLANS mit der SSID bon](#)

Das aktuell gesetzte Wlan-Passwort und eine genaue Vorgehensweise ist auf der BonDroid-Vorort-Installation auf der Seite Netzwerk-Status zu entnehmen.



Wert	Beschreibung
SSID: bon	Um sich im Bon-Netzwerk anzumelden muss zunächst ein Wlan mit der SSID bon auf dem Handy oder Tablet eingerichtet werden. Das Wlan mit der SSID "bon" ist ein verstecktes Netzwerk und wird in den WLAN-Einstellungen mit "Netzwerk hinzufügen" eingerichtet!
WPA2-PSK: 7S5EuITC	Bei dem Punkt Sicherheit muss WPA2 ausgewählt werden und das Passwort 7S5EuITC eingegeben werden.
URL: http://bon/	Unter dieser URL ist die BonDroid Administrations-Oberfläche zu erreichen. Alternativ funktionieren auch die URLs http://bon.local/ und http://10.10.1.10/ .
APP: http://bon/static/app.apk	Unter dieser URL kann die BonDroid App direkt, ohne vorher in der Administrations-Oberfläche einzuloggen, heruntergeladen werden.  Die App von der Online-Instanz funktioniert nicht im Produktiv-System!

From:

<https://wiki.bondroid.at/> - BonDroid Dokumentation und Tutorials

Permanent link:

https://wiki.bondroid.at/eigene_smartphones_tablet_mit_dem_bon_wlan_verbinden?rev=1532350697

Last update: 2018/07/23 14:58

