

Eigene Smartphones/Tablets mit dem bon WLAN verbinden

Eine BonDroid-Installation vor Ort stellt ein WLAN-Netzwerk mit der SSID **bon** bereit, über das eigene Geräte verbunden werden können.

Das Passwort wird bei der Installation automatisch generiert, kann aber über **Stammdaten** → **Konfigurationen** → **wifi_bon_password** angepasst werden.

Verbindung herstellen

Die Zugangsdaten sind auf der **Netzwerk-Status** Seite der BonDroid-Verwaltung einsehbar:

BonDroid

Journal

Abschlüsse

Drucker

Kasse

Tools

Netzwerk-Status

Statistik

Stammdaten

Netzwerk-Status

Bon Wifi

Wert	Beschreibung
SSID: bon	Um sich im Bon-Netzwerk anzumelden muss zunächst ein Wlan mit der SSID bon auf dem Handy oder Tablet eingerichtet werden. Das Wlan mit der SSID "bon" ist ein verstecktes Netzwerk und wird in den WLAN-Einstellungen mit "Netzwerk hinzufügen" eingerichtet!
WPA2-PSK: 2S8gHKp2	Bei dem Punkt Sicherheit muss WPA2 ausgewählt werden und das Passwort 2S8gHKp2 eingegeben werden. "bon" PSK am WLC konfigurieren
Wifi QR Code:	 QR Code scannen um sich automatisch mit dem Bon WiFi zu verbinden
URL: http://10.10.1.10/	Unter dieser URL ist die BonDroid Administrations-Oberfläche zu erreichen. Alternativ funktionieren auch die URLs http://bon.local/ und http://10.10.1.10/.
APP: http://10.10.1.10/static/app-release.apk	Unter dieser URL kann die BonDroid App direkt, ohne vorher in der Administrations-Oberfläche einzuloggen, heruntergeladen werden. ⚠ Die App von der Online-Instanz funktioniert nicht im Produktiv-System!

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Gerät zu verbinden:

1. **Wifi QR-Code scannen** — Den auf der Netzwerk-Status Seite angezeigten QR-Code mit dem Smartphone/Tablet scannen. Das Gerät verbindet sich automatisch.
2. **Manuell eingeben** — Die auf der Netzwerk-Status Seite angezeigten Daten (SSID und WPA2-

PSK) händisch in den WLAN-Einstellungen des Geräts eingeben.

Passwort zum WLAN-Controller übertragen

Wenn das Passwort geändert wurde oder die Verbindung nicht funktioniert, muss das Passwort noch zum WLAN-Controller übertragen werden. Dazu auf der Netzwerk-Status Seite den Button

"bon" PSK am WLC konfigurieren

drücken.

From:
<https://wiki.bondroid.at/> - **BonDroid Dokumentation und Tutorials**

Permanent link:
https://wiki.bondroid.at/eigene_smartphones_tablet_mit_dem_bon_wlan_verbinden?rev=1773569895

Last update: **2026/03/15 11:18**

