

Standardmäßig werden Belege auf dem Beleg-Drucker gedruckt. Dieser wird in Stammdaten→Konfigurationen→bill\_printer definiert. Um dieses Verhalten zu überschreiben können Beleg-Routing-Regeln verwendet werden. Bei Routing-Regeln handelt es sich um Python-Code. Werden im Code die Variablen printer\_name und backup\_printer\_name gesetzt, wird der Drucker für diesen Beleg geändert. Der Wert der Variable printer\_name muss einem logischen Druckernamen (Stammdaten→Druckerverwaltung→Drucker) entsprechen.

## verfügbare Variable

### Bill Objekt

bill.total	Brutto-Summe (Decimal)
bill.total_nv	Netto-Summe (Decimal)
bill.total_vat	Steuer-Summe (Decimal)
bill.bill_time	Beleg Zeitstempel (datetime.datetime)
bill.bill_user_id	Benutzer-ID vom Belegersteller (int)
bill.bill_user_name	Benutzername vom Belegersteller (string)
bill.payment_method	Bezahlmethode (string)

### BillQueue Objekt

bill_queue_entry.from_gui gemacht? (boolean)	Wurde die Druckanforderung aus der GUI gemacht?
bill_queue_entry.request_user_name gestellt hat (string)	Benutzername der den Druckanforderung gestellt hat
bill_queue_entry.request_user_name gestellt hat (string)	Benutzername der den Druckanforderung gestellt hat
bill_queue_entry.queue_time (datetime.datetime)	Zeit der Druckanforderung

## Beispiele

### Routing auf virtuellen Drucker wenn die Summe < 30 Euro ist

Der Beleg wird auf einen virtuellen Drucker umgeleitet, wenn die Summe des Belegs kleiner als 30 Euro ist und die Druckanforderung nicht aus der GUI kommt. if bill.total <= 30 and not bill\_queue\_entry.from\_gui:

```
printer_name = 'Nirvana'
```

From:

<https://wiki.bondroid.at/> - **BonDroid Dokumentation und Tutorials**

Permanent link:

[https://wiki.bondroid.at/doku.php?id=beleg\\_routing\\_regeln&rev=1757925922](https://wiki.bondroid.at/doku.php?id=beleg_routing_regeln&rev=1757925922)



Last update: **2025/09/15 10:45**